

Comment créer un fichier d'impression pour les livrets

Ci-dessous figurent des lignes directrices et des consignes à suivre afin de créer un fichier d'impression pour des livrets à reliure avec agrafes :

1. Format de fichier, mise en page et couvertures

Les fichiers soumis doivent respecter les consignes suivantes :

- ✓ Format PDF, polices intégrées
- ✓ Aucune protection par mot de passe
- ✓ Pages simples, organisées dans le bon ordre de lecture
- ✓ Quatre pages de couverture incluses
- ✓ Haute résolution (recommandation de 300 ppp)
- ✓ Fichier de 512 MB ou moins

Remarque : Votre fichier doit toujours comprendre quatre pages de couverture (voir ci-dessous). Si vous voulez seulement imprimer l'extérieur de chaque page de couverture, laissez les pages de couverture intérieures vides, mais ces pages vides doivent être incluses dans votre fichier.


✓ À FAIRE

Placer les pages simples dans l'ordre de lecture.



✗ À NE PAS FAIRE

Imposer des doubles pages.



2. Couleurs

Tous les fichiers doivent être imprimés en CMYK (cyan, magenta, jaune et noir), avec le profil d'impression Fogra 39. Les images en RGB ou PANTONE sont automatiquement converties dans le profil de séparation standard, qui peut causer un léger changement de couleur dans le graphisme imprimé. Pour éviter un changement de couleur, veillez à ce que votre fichier soit en CMYK.

3. Résolution

La résolution optimale pour l'impression de magazines, de catalogues et de livres est de 300 ppp. La qualité de reproduction des images et des photos peut baisser avec des résolutions plus basses.

4. Marges et marges perdues

Pour vous assurer qu'il n'y a pas de marges sur les images qui se rendent jusqu'au bord de la page, prévoyez une marge perdue de 0,3 cm de chaque côté de chaque page.

Le texte (et les autres renseignements importants) doit être placé à au moins 0,3 cm du bord. S'il est trop proche de la reliure, il sera difficile à lire, et s'il est trop proche du bord, il risque d'être coupé.

Remarque : Utilisez ces dimensions lors de la configuration de votre fichier. Aucun autre paramètre ne sera accepté.

Taille de la page (incluant la marge perdue)

Taille du feuillet coupé

Larg. : 30,3 cm | Haut. : 21,6 cm


Larg. : 29,7 cm | Haut. : 21 cm

Larg. : 21,6 cm | Haut. : 15,4 cm

Larg. : 21 cm | Haut. : 14,8 cm

✓ À FAIRE

Utiliser une marge perdue de 0,3 cm de tous les côtés, et laisser au moins 0,3 cm entre les renseignements importants et les bords.




L'image pleine largeur s'étend jusqu'aux bords.

La marge perdue mesure 0,3 cm sur toutes les pages, de tous les côtés.

L'objet important se trouve à 0,3 cm du bord.

✗ À NE PAS FAIRE

Placer les renseignements importants trop proche du bord.



L'image pleine largeur ne s'étend pas jusqu'aux bords.

La marge perdue mesure moins de 0,3 cm.

Il n'y a pas de marge perdue intérieure.

L'objet important est trop proche du bord.

5. Pages

Lorsque vous devez sélectionner les « pages » dans votre livret, cela représente le nombre total de pages dans votre document, en incluant les quatre pages de couverture requises pour tous les fichiers.

Une feuille comprend toujours deux pages : une page avant et une page arrière.

6. Renseignements supplémentaires

L'épaisseur de trait minimale est de 0,25 pt.