

# Como criar um ficheiro de impressão para booklets

Veja abaixo as orientações e especificações para criar com êxito um ficheiro de impressão para booklets com encadernação agrafada.

## 1. Formato de ficheiro, esquema e capas


Os ficheiros enviados têm de cumprir as seguintes especificações:

- ✓ Formato PDF com todos os tipos de letra incorporados
- ✓ Sem proteção por palavra-passe
- ✓ Páginas individuais dispostas na ordem de leitura correta
- ✓ Inclui 4 páginas de capa
- ✓ Alta resolução recomendada (300 dpi)
- ✓ O ficheiro deve ter, no máximo, 512 MB

**Tenha em atenção:** O ficheiro tem de incluir sempre 4 páginas de capa (veja abaixo). Se só pretender imprimir na parte de fora de cada página de capa, deixe o interior das mesmas em branco. Contudo, estas páginas em branco têm de ser incluídas no ficheiro.


### ✓ Fazer

Dispor páginas individuais por ordem de leitura.



### ✗ Não fazer

Impor páginas duplas.



## 2. Cores

Todos os booklets serão impressos em CMYK (Ciano, Magenta, Amarelo e Preto) com o perfil de impressão Fogra 39. As imagens em RGB ou PANTONE são convertidas automaticamente no perfil de separação padrão, o que poderá resultar numa ligeira alteração da cor do design impresso. Para evitar a alteração da cor, certifique-se de que o ficheiro está em CMYK.

### 3. Resolução

A resolução obrigatória para impressão de alta qualidade de revistas, catálogos e livros é **300 dpi**. A qualidade da impressão do booklet pode ser afetada por resoluções inferiores a esta.

### 4. Margens e corte

Para garantir que nenhuma margem em branco ou imagem vai parar ao rebordo da página, inclua um corte de 3 mm em todos os lados de todas as páginas.


O texto (e outras informações importantes) deve ser colocado a, pelo menos, 5 mm do rebordo. Se este ficar demasiado perto da encadernação, será difícil de ler. Se estiver demasiado perto do rebordo, pode ser cortado.

**Tenha em atenção o seguinte:** Utilize estas dimensões quando preparar o seu ficheiro — não serão aceites outras.

	Tamanho da página (inclui margem)	Tamanho do booklet cortado
Retrato A4	L: 21.6 cm   A: 30.3 cm	L: 21 cm   A: 29.7 cm
Paisagem A4	L: 30.3 cm   A: 21.6 cm	L: 29.7 cm   A: 21 cm
Retrato A5	L: 15.4 cm   A: 21.6 cm	L: 14.8 cm   A: 21 cm
Paisagem A5	L: 21.6 cm   A: 15.4 cm	L: 21 cm   A: 14.8 cm
Retrato A6	L: 11.1 cm   A: 15.4 cm	L: 10.5 cm   A: 14.8 cm
Retrato DL	L: 10.6 cm   A: 21.6 cm	L: 10 cm   A: 21 cm
Quadrado pequeno	L: 15.4 cm   A: 15.4 cm	L: 14.8 cm   A: 14.8 cm
Quadrado grande	L: 21.6 cm   A: 21.0 cm	L: 21.6 cm   A: 21.0 cm

#### ✓ Fazer

Utilizar uma margem de 3 mm em todos os lados e mantenha as informações importantes a 5 mm do rebordo.



A imagem de largura completa estende-se até ao rebordo

A margem é de 3 mm em todas as páginas, em todos os lados

Um objeto importante está a 5 mm de outros rebordos

#### ✗ Não fazer

Pôr as informações importantes demasiado perto do rebordo.



A imagem de largura completa não se estende até ao rebordo

A margem é inferior a 3 mm

Não há margem no interior

Um objeto importante está demasiado perto do rebordo

## **5. Páginas**

Quando lhe for pedido para selecionar as “Páginas” no booklet, este é o número total de páginas do documento, incluindo as quatro páginas de capa necessárias para todos os ficheiros.

Uma folha consiste sempre em duas páginas, uma página de rosto e uma de verso.

## **6. Informação adicional**

A espessura de linha da impressão mínima é 0,25 pt.